



深圳睿强科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩街道宝石西路 41 号岭南创谷 B
栋 5 层 508 室

邮编：518108

电话：0755-23504005

手机：18320915186

网址：www.jinrq.com

淘宝商城：<https://shop453175005.taobao.com>



【技术支持加微信】

USB驱动的安装与卸载说明书

说明书版本：V2.02

更新日期：2017.03.01

目录


第一章 USB 驱动的安装	2
1.1 win7、win8、win10 系统	2
1.2 XP 系统	8
第二章 USB 驱动卸载	13
2.1 win7、win8、win10 系统	13
2.2 XP 系统	15



第一章 USB 驱动的安装


1.1 win7、win8、win10系统

先将设备接入PC或笔记本电脑的USB接口。USB_CAN设备接入到PC。（XP系统）一般可以看到提示驱动安装界面：




（win7、win8、win10系统）若未自动弹出驱动安装程序时，右击“我的电脑”选择“设备管理器”，可以看到：未知设备。也可能显示为带有黄色感叹号的其它英文名称。






右击该未知设备，选择“更新驱动程序软件”，手动添加该设备的驱动程序。如下图，选择驱动程序所在的目录进行安装。




选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”选项，点击下一步：







选择驱动程序所在的目录（驱动程序位于光盘目录下的[硬件驱动程序]目录下）进行安装。



选中inf文件夹，点击确定即可。过程中会提示该驱动程序是否确认安装，点确认认可。这样驱动就装好了。



注意：这里只需（且只能）选中inf文件夹。




在有些情况下，系统在安装驱动程序时会提示找不到WinUSBCoInstaller2.dll，这时，请选择对话框右下角的“浏览按钮”，并把目录定位到驱动程序所在目录“光盘\硬件驱动程




序\usb_drivers\Windows\inf”下的i386（针对32位系统）或amd64（针对64位系统）文件夹下，选中WinUSBCoInstaller2.dll文件，确定后即可。




如果安装了“USB_CAN TOOL”软件，则在软件安装目录下也会生成相应的USB驱动，所以也可以安装这里的驱动程序。






安装完成后，设备管理器中会指示有“WinUSB Device”。




1.2 XP系统

先将设备接入PC或笔记本电脑的USB接口，根据提示安装我们提供的驱动程序。接入USB_CAN设备到PC。（XP系统）一般可以看到提示驱动安装界面：




未自动弹出驱动安装程序时，右击“我的电脑”选择“设备管理器”，可以看到：




右击该未知设备，选择“更新驱动程序”，手动添加该设备的驱动程序。选择“从列表



或指定位置安装（高级）”。



选择驱动程序所在的目录进行安装。




选择“在搜索中包括这个位置”选项，点击浏览：


选择驱动程序所在的目录（驱动程序位于光盘目录下的[硬件驱动程序]目录下）进行安装。



注意：这里只需（且只能）选中inf文件夹。




确定后点击下一步，过程中会提示该驱动程序是否确认安装，点确认认可。这样驱动就装好了。




在有些情况下，系统在安装驱动程序时会提示找不到WinUSBCoInstaller2.dll，这时，请选择对话框右下角的“浏览按钮”，并把目录定位到驱动程序所在目录“CANalyst-II或USBCAN”下的i386（针对32位系统）或amd64（针对64位系统）文件夹下，选中WinUSBCoInstaller2.dll文件，确定后即可。



如果系统提示需要重新启动，或是设备管理器中出现了相驱动但是有感叹号提示时，需要重启系统。





安装完成后，设备管理器中会指示有“WinUSB Device”。


如果安装了“USB_CAN TOOL”软件，则在软件安装目录下也会生成相应的USB驱动，所以也可以安装这里的驱动程序。



第二章 USB 驱动卸载


2.1 win7、win8、win10系统

- 1、在设备管理器中找到相应的设备“WinUSB Device”。点击卸载。



- 2、卸载时，若有“删除此设备的驱动程序软件”选项，则勾选它。







3、卸载完驱动程序，重新插拔一下USB设备。




2.2 XP系统

- 1、在设备管理器中找到相应的设备，“WinUSB Device”。点击卸载。



- 2、彻底删除驱动：在C:\WINDOWS\inf文件夹下搜索，包含文字：VID_04D8&PID_0053，删除查找到的文件，此文件为生成的驱动文件。





3、重新插拔一下USB设备。出现如上图的驱动安装向导。此时为未知USB设备。

